1.) AMAÇ: Hastane temizliğinde risk sınıflamasının yapılması

2.) KAPSAM :

3.) KISALTMALAR :

4.) TANIMLAR:

5.) SORUMLULAR: Hastanedeki tüm birimler

6.) F A A L İ Y E T A K I Ş I :

6. 1 - Yüksek risk alanları temizlenirken dikkat edilmesi gereken kurallar :

Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas,mop,toz bezi vb.) odaya ,alana özel olmalıdır.

Kirlenen temizlik bezleri sıcak su ile yıkanmalıdır.

Yüksek riskli alanlarda günlük temizliğe ek olarakzemin 3 lt. suya 2 klor tb.5 gr.ve ve elle sık teması olan tüm yüzeyler(etajer,monitör ve vantilatör yüzeyleri) 4 litre suya 2 klor tablet 5 gr. konarak dezenfekte edilir.

Çöp kovaları haftada 1 kez yıkanmalı, kirlendiği her durumda yıkanmalı ve 4 litre suya 2 klor 5 gr tablet konarak dezenfekte edilmelidir.

Paspaslar kirlendiği her durumda çamaşır makinesinde yıkanıp dezenfekte edilmelidir.
Temizlik+dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde biz kez yapılır , her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır. 1 litre suya 4 klor tablet 5 gr konarak dezenfekte edilir. Temizliğe başlamadan önce çöplerin ağzı bağlanarak uygun şekilde toplanmalıdır.

-Orta riskli alanlar temizlenirken dikkat edilmesi gereken kurallar :

Öncelikle odalardaki çöpler tıbbi atık yönetim prosedürüne uygun şekilde toplanmalıdır. Çöp kovaları görünen kir varlığında hemen yıkanmalı, periyodik olarak haftada bir yıkanıp durulanmalıdır.

Camlar ve kapılar haftada bir gün; pencere kenarları ve kapı kolları hergün silinmelidir. Lavabo ve tuvaletler günde 2 kez sıvı deterjan ve ovma maddesi ile yıkanmalıdır. Zemin temizliği günde 2 kez ve kirlendikçe yapılmalıdır.

Mutfakta yüzeyler ve yerler her sabah ve akşam su ve deterjanla temizlenmelidir.Ayrıca gün içinde kirlenme olduğunda bu işlem tekrarlanmalıdır.

Bulaşık makinesi yoksa bulaşıklar sıcak suyla yıkanmalıdır.

Hasta yatakları her gün deterjanlı su ile silinmeli hasta değişimlerinde işlem tekrarlanmalıdır.

Oksijen flowmetreleri her kullanım sonrası temizlenip dezenfeksiyon 4 lt. suya 5 gr 2 klor tb. ile veya 1 lt. suya 15 ml. Çamaşır suyu konarak hazırlanan solüsyon içinde 15-20 dk. bekletilmeli, durulanıp kurutularak kullanılmalıdır.

Tuvalet ve lava bo lar her saat başı temizliği kontrol edilmeli ve temizlenmeli temizlikte ovma maddesi kullanılmalıdır.

Paspas, her temizlikten sonra yıkanıp kuru tutulmalıdır. Gerekli durumlarda dezenfeksiyon yapılır.

– Düşük riskli alanları temizlerken dikkat edilmesi gereken kurallar:

Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır.

Çöp kovaları haftada bir yıkanıp kirlendiği durumlarda hemen yıkanmalıdır.

Temizlikte su ve deterjan kullanılmalıdır.Tüm alanlar günde 1 kez nemli bezle silinmeli ve kirlendiğinde temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.

Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalıdır.

Kapı ve camlar ayda 1 kez temizlik planlarında belirtilen tarihlerde temizlenmelidir. Alana uygun bez, kova kullanımına dikkat edilmelidir.

Asansör kabini günde 1 kez deterjanlı suyla temizlenmeli kirlendikçe işlem tekrarlanmalıdır.

NOT :

Yüzeylerin vücut sıvı ve salgılarıyla kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak

dezenfeksiyon sağlanmalı klor solüsyonu hazırlamak için :1 lt.suya 4 tane 5 gr. Klor tb.veya 1 lt.suya 100 cc çamaşır suyu konur.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

- Temizlik Planları

- Temizlik Formları

- Hastanenin Genel Bölümleri İçin Risk Düzeyine Göre Temizlik Planı (EN.PL.02)